


MRAgent Android 开发指南

一、概述

1.1 SDK基础

MRCore为SK510混合现实交互平台的核心服务组件，提供体感动作交互，语音交互等核心功能，对外可以输出用户的骨架信息、动作信息、语音指令信息、抠图信息，为第三方游戏、MR应用程序提供方便快捷的MR交互体验。

MRAgent为游戏、MR应用程序使用MRCore的功能提供简单API接口，通过MRAgent获取用户的骨架信息、动作信息、语音指令信息、抠图信息等数据，驱动游戏和MR应用的运行。



MRAgent的API在设计上对Android和Unity3D平台保持一致，同时接口规范和使用流程与MRSDK大部分保持一致，仅在初始化部分略有不同，并且接口功能做了一些简化，便于开发者从MRSDK向MRAgent过渡。

1.2 适用范围

本SDK使用SK510产品。

二、 接入方法

2.1 开发包

开发包包含的文件说明如下：

文件夹名称	描述
/Documents/	ImiMRAgent Android SDK开发文档
/Examples/	depth, color, color&depth, 骨架， 动作示例代码
/libs/	ImiMRAgent SDK 库

库文件包含的文件说明如下：

文件名称	描述
imimragent_java.jar	Java封装接口实现
imimragent_jni.so	JNI接口模块

2.2 兼容性

系统：支持Android 5.0（API Level 21）及以上系统。
构架：支持ARM平台（提供armeabi-v7a, arm64-v8a架构的动态库）

2.3 SDK集成指南

本节将讲解如何快速的将ImiSDK集成到现有的应用中，完整的Demo请参考开发包中的示例程序。

2.3.1 拷贝库文件

Eclipse开发环境

请将开发包中的libs目录合并到工程目录的libs目录。

AndroidStudio开发环境

请将开发包中的libs/armeabi目录合并到模块的/app/jniLibs/目录下，如果没有该目录则手动新建该目，libs/ImiMR.jar合并到模块的libs目录。

2.3.2 配置AndroidManifest.xml

AndroidManifest.xml配置主要内容为：增加权限。具体示例如下：

```
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
```


各权限含义说明如下：

名称	用途
android.permission.INTERNET	允许应用联网

三、 MRAgent的接口


3.1 MRAgent的接口组成

主要类



skeletonOrientations
skeletonOrientationStates

数据类



3.2 ImiContext

负责MrAgent的上下文管理

3.2.1 initialize

设置与MRCore连接的参数.

```
int initialize(String filePath);
```

3.2.2 createDevice

创建IImiBaseDevice

```
IImiBaseDevice createDevice();
```

3.3 IImiBaseDevice

负责与MRCore虚拟设备的连接

3.3.1 open

打开IImiBaseSensor

```
int open(int sensorTypes);
```

3.3.2 getSensor

获取已经打开的IImiBaseSensor

```
IImiBaseSensor getSensor(int sensorType);
```

3.4 IImiBaseSensor

负责某一类型信息的获取

3.4.1 start

启动Sensor

```
int start(int startMode);
```

3.4.2 stop

停用Sensor

```
int stop();
```

3.4.3 readFrame

读取帧数据

```
IImiBaseFrame readFrame(int timeoutMs);
```

3.5 IImiBaseFrame

某类型数据帧的结构.

3.6 MRAgent的数据类型

3.6.1 彩色图数据

图像数据以ByteBuffer作为载体.

IImiColorFrame.getData

复制图像数据到 ByteBuffer

```
void getData(ByteBuffer rgbData);
```

IImiDepthFrame.getRgbData

将深度图数据转换为彩色图像数据并负责到 ByteBuffer

```
void getRgbData(ByteBuffer rgbData, int convertMode);
```

IImiIRFrame.getRgbData

将深度图数据转换为彩色图像数据并负责到 ByteBuffer

```
void getRgbData(ByteBuffer rgbData, int convertMode);
```

IImiUserTrackFrame.getForegroundRgbData

将深度图前景数据转换为彩色图像数据并负责到 ByteBuffer

```
void getForegroundRgbData(ByteBuffer rgbData, int convertMode);
```

```
void getForegroundArgbData(ByteBuffer rgbData, int convertMode);
```

3.6.2 用户身体骨架数据

用户骨架数据以 IImiBodySkeleton 作为载体

`IImiUserTrackFrame.getBodySkeleton`

```
IImiBodySkeleton getBodySkeleton();
```

3.6.3 用户动作数据

3.6.4 抠图数据

四、 实例代码

4.1 基本流程

1. APP开始时创建上下文

```
ImiContext.create(null); //传null即可  
imiContext = ImiContext.getContext();  
imiContext.initialize(conf_file);
```

2. 根据上下文创建 IImiBaseDevice

```
IImiBaseDevice mDevice = imiContext.createDevice();  
mDevice.open(ImiSensorType.COLOR || ImiSensorType.USERTRACK || ImiSensorType.ACTION);
```

3. 根据 IImiBaseDevice 创建 IImiBaseSensor

```
IImiBaseSensor colorSensor = mDevice.getSensor(ImiSensorType.COLOR);  
colorSensor.start();  
  
IImiBaseSensor userTrackSensor = mDevice.getSensor(ImiSensorType.USERTRACK);  
userTrackSensor.start();  
  
IImiActionSensor actionSensor = new IImiActionSensor(userTrackSensor);
```

4. 循环读取帧数据


```
IImiBaseFrame fr = sensor.readFrame(timeoutMs);  
// todo 对Frame进行特殊控制，需要先转化为子类型  
IImiColorFrame colorFr = IImiColorFrame.asMe(fr);  
if(colorFr!=null){  
    // todo Frame实际类型不匹配是转化不成功的。  
    // 使用完Frame需要及时清理，否则缓冲区满后无法接收新的Frame  
    colorFr.release();  
}
```


5. 关闭Sensor

```
sensor.stop();
```

6. 关闭设备，清理上下文

```
device.close();  
imiContext.destroy();
```

基本代码流程图：



4.2 实例代码

```
//MRAgent创建
ImiContext.create(null);

ImiContext ctx = ImiContext.getContext();
// todo: 与MRSDK的区别
ctx.initialize(mragent_config_file);
// 获取列表，一般只有一个元素
ImiDeviceAttribute[] dev_list = ctx.getDeviceList().toArray();
if(dev_list.length>0){
    //
    IImiBaseDevice dev = ctx.createDevice(dev_list[0]);
    //
    if(dev!=null){
        //打开要使用的Sensor，可以用“|”组合
        dev.open(ImiSensorType.COLOR | ImiSensorType.USERTRACK | ImiSensorType.ACTION);

        IImiBaseSensor sensor1 = dev.getSensor(ImiSensorType.COLOR);
        IImiBaseSensor sensor2 = dev.getSensor(ImiSensorType.USERTRACK);
        // IImiActionSensor的创建比较特殊，和IImiUserTarckSensor绑定。
        IImiActionSensor sensor3 = new IImiActionSensor(sensor2);
        //循环读取每一帧
        while(running){
            // 获取彩色图像
            IImiBaseFrame frame1 = sensor1.readFrame(100);
            IImiColorFrame color_fr = IImiColorFrame.asMe(frame1);
            ByteBuffer color_dt = ByteBuffer.allocate(color_fr.getDataSize());
            color_fr.getData(color_dt);
            color_fr.release();

            //获取用户骨架数据
            IImiBaseFrame frame2 = sensor2.readFrame(100);
            IImiUserTrackFrame user_fr = IImiUserTrackFrame.asMe(frame2);
            ImiBodySkeleton body = user_fr.getBodySkeleton();
            ImiBodySkeletonData[] skeletons = body.getSkeletonDatas();
            // 得到骨架数据
            for(ImiBodySkeletonData one: skeletons){
                if(one.getTrackingState()==ImiSkeletonTrackState.IMI_SKELETON_TRACKED){
                    //正常骨架.显示.
                }
            }
        }
        // 获取前景图（标记用户ID的深度图）数据。
        ImiForegroundData fg_info = user_fr.getForegroundInfo();
```

```
        ByteBuffer fg_dt = ByteBuffer.allocate(fg_info.getWidth()*fg_info.getHeight()*2);
        user_fr.getForegroundData(fg_dt);
        user_fr.release();

        // 获取动作
        IImiBaseFrame frame3 = sensor3.readFrame(100);
        IImiActionFrame act_fr = IImiActionFrame.asMe(frame3);
        // todo
        act_fr.release();
    }

    dev.close();
}

}

ImiContext.destroy();
```

五、 常见问题及解决办法